




BayoLinkS Ver.9.1 と過去のバージョンの同時利用について

2023/08/01

このドキュメントでは 最新の **BayoLinkS** と過去のバージョンを同じ PC で同時利用する際の注意をまとめます。

BayoLinkS は ver.9.0(2022年4月) から分析基盤が **Visual Analytics Platform(VAP)**から **MSIP**に変更されるなど、システムが大きく変更されました。さらに ver.9.1(2023年7月)からは 長く利用されていた**単体機能**が廃止され、**MSIP**に一体化されました。





過去のバージョンについて、単体機能など一部の機能については 1 つの PC で同時に利用することが可能です。

表 1. Ver.9.1 (2023 年 7 月リリース) と 同時利用ができる組み合わせ

バージョン	モジュール	Ver.9.1 との同時利用
Ver.7.4 以前	単体機能 + VAP	同時利用は不可
Ver.8.0	単体機能 +VAP	全モジュールの同時利用は可
Ver.9.0.0 9.0.1 9.0.2	単体機能 + MSIP	単体機能のみ可

- Ver.8.0 と 同時利用するには

2023 年 3 月にリリースしたセットアップ(※)にてインストールを行えば、最新バージョンと同時利用が可能になります。

(※ ダウンロード方法等は バージョンアップ時にお知らせをしております。ご不明点があれば『製品サポート』までお問合せください)

- Ver.9.0.0 , 9.0.1, 9.0.2 と同時利用するには

単体機能について、同時利用が可能です。以前の BayoLinkS がインストールされた環境に ver.9.1 を上書きインストールすると MSIP についてはバージョンアップされます。一方で単体機能は以前のものが削除はされないため、引き続き利用をすることが可能です。